

メールソフト設定手順書

メールソフト設定手順マニュアル

メールソフトの設定手順

管理画面で追加したメールアドレスを利用する場合は、ユーザのパソコンで、そのアドレスが利用できるように設定する必要があります。


ここでは、コントロールパネル 使用手順書<P.8>で追加した「赤木 幸代」というユーザのメールアカウントを例にとって解説します。

■ Windows XP での設定方法


1 メールソフトを起動します。

※ ここでは OutlookExpress を使用しています。

2 [ツール]メニューの[アカウント]を選択します。



3 [インターネットアカウント]ダイアログから、[追加]→[メール]を選択します。



- 4 [インターネット接続ウィザード]が表示されます。
次の手順で設定を行います。


The image displays three sequential screenshots of the 'インターネット接続ウィザード' (Internet Connection Wizard) dialog box, illustrating the steps for configuring an email account.

Step 1: Name
The '名前' (Name) field is highlighted with a red arrow. A callout box contains the text: '好きな文字を入力します。' (Enter your preferred characters).


Step 2: Internet Email Address
The 'インターネット電子メール アドレス' (Internet Email Address) field is highlighted with a red arrow. A callout box shows the example 'akagi@x x x x .co.jp' and contains the text: 'ご契約のドメイン名を入力します。管理画面で設定したユーザー名、または電子メールエイリアスを入力します。' (Enter your contracted domain name. Enter the username set in the management screen, or the email alias).

Step 3: Email Server Name
The '電子メール サーバー名' (Email Server Name) section is shown. The '受信メール サーバーの種類(S)' (Incoming mail server type) is set to 'POP3'. The '受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(Q)' (Incoming mail server) field contains 'pop.mediarium.co.jp'. The '送信メール (SMTP) サーバー(Q)' (Outgoing mail server) field contains 'smtp.mediarium.co.jp'. A callout box contains the text: 'サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定 (POPサーバー名)」と「電子メールサーバー設定 (SMTP サーバー名)」を入力します。' (Enter the 'Email server settings (POP server name)' and 'Email server settings (SMTP server name)' from the server settings information notification book notified at the time of site opening).

At the bottom of the wizard, there are buttons for '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel).




- 5 [次へ] ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。




- 6 [完了] ボタンをクリックします。

- 7 [プロパティ]ボタンをクリックします。




- 8 [サーバー]タブをクリックし[このサーバーは認証が必要]にチェックを入れます。




- 9 [OK]ボタンをクリックします。

■ Windows Vista での設定方法


- 1 メールソフトを起動します。
※ ここでは Windows メールを使用しています。
- 2 [ツール]メニューの[アカウント]を選択します。




- 3 [インターネット アカウント]ダイアログから、[追加]ボタンをクリックします。



- 4 [電子メールアカウント]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。



- 5 次の手順で設定を行います。



電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)
POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):
pop.mediarium.co.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(Q):
smtp.mediarium.co.jp

送信サーバーは認証が必要(Y)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定 (POPサーバー名)」と「電子メールサーバー設定 (SMTPサーバー名)」を入力します。

[送信サーバーは認証が必要]にチェックを入れます

インターネットメールログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): akagi

パスワード(P): ●●●●


パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

管理画面で設定したユーザー名を入力します。

管理画面で設定したパスワードを入力します。

- 6 [次へ]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。



- 7 [完了]ボタンをクリックします。

■ Macintosh (Mac OS X) での設定方法

1 メールソフトを起動します。

※ ここでは、Mail (Mac OS X に標準搭載) を使用しています。

2 [ファイル]メニューの[アカウントを追加]を選択します。



3 [新しいアカウント]ダイアログが表示されます。

次のように設定します。



4 [続ける]ボタンをクリックします。

5 受信用メールサーバの設定を行います。



サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定 (POPサーバー名)」を入力します。

管理画面で設定したユーザ名とパスワードを入力します。

6 [続ける]ボタンをクリックします。

7 送信用メールサーバの設定を行います。



サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定 (SMTPサーバー名)」を入力します。

管理画面で設定したユーザ名とパスワードを入力します。

8 [続ける]ボタンをクリックします。

- 9 ドロップダウンリストから、[パスワード]を選択して、[続ける]ボタンをクリックします。



- 10 設定内容に間違いがないか確認し、[続ける]ボタンをクリックします。



11 [終了]ボタンをクリックします。




■ Microsoft OfficeOutlook の設定方法


1 メールソフトを起動します。

※ここでは Outlook2007 を使用しています。


2 [ツール]メニューの[アカウント設定]を選択します。




3 [新規]をクリックします。




4 [インターネット電子メール]を選択し、[次へ]をクリックします。



5 [ユーザー情報]を入力します。



6 [サーバー情報]を入力します。



新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): 山田 太郎
電子メール アドレス(E): ocn_user@blue.ocn.ne.jp


サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): blue.ocn.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.vcblue.ocn.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ocn_user
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)

サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定 (POP サーバー名)」と「電子メールサーバー設定 (SMTP サーバー名)」を入力します。

7 [メールサーバーへのログイン情報]を入力し、画面右下の[詳細設定]をクリックします。



新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): 山田 太郎
電子メール アドレス(E): ocn_user@blue.ocn.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): blue.ocn.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.vcblue.ocn.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ocn_user
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)

管理画面で設定したユーザ名とパスワードを入力します。


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8 [送信サーバー]タブをクリックします。


[送信サーバー (SMTP) は認証が必要]をチェックし、

[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]を選択します。



9 [詳細設定]タブをクリックします。

[送信サーバー (SMTP)]に 587 と入力します。[OK]をクリックします。



10 [次へ]をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): 山田 太郎
電子メール アドレス(E): ocn_user@blue.ocn.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): blue.ocn.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.vcb.blue.ocn.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ocn_user
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

アカウント設定のテスト
この画面内の情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには、[アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

詳細設定(M...)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

11 [完了]をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。


< 戻る(B) **完了**

■ Mozilla Thunderbird の設定方法


1 メールソフトを起動します。

※ここでは Thunderbird3.1.6 を使用しています。

2 [ツール]メニューの[アカウント設定]を選択します。



3 [アカウント操作]をクリックし、[メールアカウントを追加]を選択します。



3 メールアカウントの設定をし、[続ける]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたの名前(N): akagi 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): akagi@mediarium.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

キャンセル(A) 続ける(C)

好きな文字を入力します

akagi@××××.co.jp

ご契約のドメイン名を入力します。
管理画面で設定した、ユーザ名、または電子メールエイリアスを入力します。

管理画面で設定したパスワードを入力します。

4 サーバ設定が自動的に検索されます。

設定内容が正しくない、または見つからない場合、手動で設定を行います。編集が完了したら、[設定を再テスト]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたの名前(N): akagi 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): akagi@mediarium.co.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

はじめからやり直す(O)

Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけれませんでした。

ユーザ名: akagi

受信サーバ: pop.mediarium.co.jp POP

送信サーバ: smtp.mediarium.co.jp SMTP

110

STARTTLS

587

接続の保護なし

設定を再テスト(R)

手動設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(C)

管理画面で設定したユーザ名を入力します。

「POP」を選択します。

ポート番号です。
受信サーバ:「110」
送信サーバ:「587」
と入力します。

受信サーバ:「STARTTLS」
送信サーバ:「接続の保護なし」
を選択します。

設定内容が見つかった場合、[アカウント作成]をクリックします。

メールアカウント設定

あなたの名前(N): akagi 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): akagi@mediarium.co.jp
パスワード(P): ●●●●●●
 パスワードを記憶する(M) [はじめからやり直す\(O\)](#)

次のアカウント設定が一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。


ユーザ名: akagi [編集\(E\)](#)

| | | | | |
|----------|----------------------|------|-----|----------|
| ● 受信サーバ: | pop.mediarium.co.jp | POP | 110 | STARTTLS |
| ● 送信サーバ: | smtp.mediarium.co.jp | SMTP | 587 | 接続の保護なし |

[手動設定\(S\)...](#) [キャンセル\(A\)](#) [アカウント作成\(C\)](#)

- 5 警告画面が表示されます。メディアリウムサーバーではメールの送信に暗号化を行っていませんので、「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ、[アカウント作成]をクリックします。

メールアカウント設定

 **警告!**
送信サーバ設定: smtp.mediarium.co.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適當でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。


接続する上での危険性を理解しました(U) [設定変更\(S\)](#) [アカウント作成\(C\)](#)


■ Window7 での設定方法

1 メールソフトを起動します。

※ここでは Windows Live メール Version.2009 を使用しています。


2 [ツール]メニューの[アカウント]を選択します。




[ツール]メニューが非表示の場合、 アイコンをクリックし、
[メニューバーの表示]を選択します。



3 アカウントウィンドウが表示されます。[追加]を選択します。



4 アカウントの追加ウィンドウが表示されます。[電子メールアカウント]を選択し、[次へ]をクリックします。



5 アカウント情報を入力し、[次へ]をクリックします。



6 サーバー情報を入力し、[次へ]をクリックします。

The screenshot shows a web form titled "電子メール アカウントを追加する" (Add Email Account). The form is divided into two sections: "受信サーバー情報" (Incoming Server Information) and "送信サーバー情報" (Outgoing Server Information). In the "受信サーバー情報" section, the "受信メールサーバーの種類(M)" (Incoming Mail Server Type) is set to "POP3", the "受信サーバー(O)" (Incoming Server) is "pop.mediarium.co.jp", and the "ポート(P)" (Port) is "110". The "ログインに使用する認証(U)" (Authentication for Login) is set to "クリアテキスト認証" (Clear Text Authentication). In the "送信サーバー情報" section, the "送信サーバー(O)" (Outgoing Server) is "smtp.mediarium.co.jp" and the "ポート(R)" (Port) is "587". A checkbox labeled "送信サーバーは認証が必要(V)" (Outgoing Server requires authentication) is checked. A callout box at the top right explains that "クリアテキスト認証" (Clear Text Authentication) should be selected, and that if APOP was selected in a previous step, "認証済みPOP(APOP)" (Authenticated POP) would be selected instead. Another callout box at the bottom right notes that the incoming server port "110" and outgoing server port "587" should be entered. A third callout box at the bottom center indicates that the checkbox "送信サーバーは認証が必要" should be checked. A fourth callout box on the left explains that the server names (POP and SMTP) should be entered based on a notification received during site setup. The "次へ(N)" (Next) button is highlighted with a red box.

「クリアテキスト認証」を選択します。
※<P.7>の「ユーザーを追加する」でAPOPを有効にした場合、「認証済みPOP(APOP)」を選択します。

「POP3」を選択します。

電子メールサーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メールサーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O) pop.mediarium.co.jp

ポート(P) 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(L)

ログインに使用する認証(U) クリアテキスト認証

ログインID(電子メールアドレスと異なる場合)(L) akagi

送信サーバー情報

送信サーバー(O) smtp.mediarium.co.jp

ポート(R) 587

このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(V)

次へ(N) キャンセル

サイト開設時に通知されている、サーバー設定情報通知書の「電子メールサーバー設定(POPサーバー名)」と「電子メールサーバー設定(SMTPサーバー名)」を入力します。

[送信サーバーは認証が必要]にチェックを入れます

受信サーバ:「110」
送信サーバ:「587」と入力します。

6 [完了]をクリックします。

The screenshot shows the same "電子メール アカウントを追加する" window. The main content area displays the message: "アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。" (The input of information required for account setup is complete). The "完了(F)" (Done) button is highlighted with a red box.

電子メール アカウントを追加する

アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。

完了(F) キャンセル

サポートのご案内

▼各種お問い合わせ(サーバー障害発生時以外)

株式会社メディアリウム レンタルサーバーサポート

TEL : 011-893-6390

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝日除く)

E-mail : server-support@mediarium.co.jp

受付時間 : 24 時間 365 日

※返信は翌営業日になる場合がございます。

▼サーバー障害発生のお問い合わせ

株式会社メディアリウム レンタルサーバーサポート

TEL : 011-893-6390

受付時間 : 10:00~17:00(土・日・祝日除く)

上記の時間帯以外の緊急対応は、下記の番号までご連絡ください。

011-796-4001

受付時間 : 0:00~10:00・17:00~24:00 (月~金の早朝・夜間)

0:00~24:00 (土・日・祝日)

E-mail : server-emergency@mediarium.co.jp

受付時間 : 24 時間 365 日